



Configurar una Nueva cuenta correo en Microsoft Outlook 2007


Seleccionamos **“Herramientas”**, luego elegir la opción **“Configuración de la cuenta”**.




Nos ubicamos en la pestaña **“Correo electrónico”** y damos clic en **“Nuevo”**



Luego elegimos “Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales” y damos clic en “Siguiente”



El servicio de correo electrónico a configurar será de tipo “Correo electrónico de Internet”



En el siguiente cuadro se configurara el correo y el servidor de correo entrante y saliente

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre: soporte
Dirección de correo electrónico: helpdesk@dnetfirst.com

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: mail.dnetfirst.com
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.dnetfirst.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: helpdesk@dnetfirst.com
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

En esta parte escribimos el correo con su respectiva contraseña.

Escribimos en los dos campos: "mail.tudominio.com" (tudominio.com hace referencia al dominio que tiene el correo electrónico que se quiere configurar).

Clic en "Más configuraciones"

Luego de hacer clic en el botón "Más configuraciones", nos ubicamos en la pestaña "Servidor de salida".

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzado

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña


Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Habilitamos la opción, "Mi servidor de salida requiere autenticación"

Nos ubicamos en Servidor de salida

Una vez verificados los datos en la pestaña “Servidor de salida” nos dirigimos a la pestaña “Avanzadas”.



Luego de hacer Clic en el botón aceptar, se procederá con hacer Clic en el botón “finalizar”.